

TEX-DESIGN<sup>™</sup>  
Neuerungen der Version 7.00.231


## Allgemein

- **Es gibt nun einen Tastaturbefehl für „Datei“ – „Speichern unter“: „STRG - Umschalt - S“**
- **Neuer Naht Editor**


Integriert in Tex - Design erhalten Sie den neuen Naht - Editor, mit dem Sie die Möglichkeit haben eigene Nahtformen anzulegen. Diese können Sie anschließend in Tex-Design bei der Arbeit mit Nähten verwenden.

Unter „Einstellungen“ öffnen Sie den „Naht Editor“.

Im folgenden Fenster klicken Sie nun auf den Button „Neu“, es erscheint ein Raster.




Das gezeigte Raster bietet Ihnen Raum zum Anlegen der gewünschten Naht.  
Folgende Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung:



Klicken Sie nun den Button "Zeichnen" und legen Ihren Stich im Raster an.  
Beachten Sie bitte, dass der hier gezeigte Bereich nur ein Teilstück, sozusagen ein Rapport Ihrer Naht ist. Wenn Sie später damit arbeiten, wird dieser Bereich immer aneinander gereiht.


Wichtig beim Anlegen der Naht ist es außerdem, die Mittellinie zu beachten. So wie Sie die Naht hier zeichnen, wird Sie zu sehen sein. D.h., zeichnen sie direkt auf der Mittellinie, wird auch die Naht dort liegen.



Zeichnen Sie sie in einem gewissen Abstand rechts von der Mittellinie, so wird die Naht auch später bei der Arbeit mit Tex-Design in diesem Abstand rechts von Ihrer Mittel-/Zeichenlinie erscheinen!

Beim Einsatz von Vektoren haben Sie allerdings die Möglichkeit, den Abstand nachträglich in der Anzeige zu verändern.

Das Drücken der Strg – Taste beim Zeichnen, ermöglicht genaues gerade/diagonal Zeichnen einer Linie.




Die Naht wird sofort im Vorschaufenster angezeigt.

Über die zugehörigen Buttons können Sie die vorhandene Vorschau löschen und entsprechend neu zeichnen.

Möchten Sie Änderungen an Ihren Linien vornehmen, können Sie die gewünschte Linie am Anfangs- bzw. Endpunkt anklicken, diese ist dann markiert. Nun kann sie über den „Löschen-Linie“ Button entfernt werden.



Haben Sie eine Linie, die sich aus Teilabschnitten zusammensetzt, so können Sie über „Löschen-Linie“ die komplette Linie, über „Löschen-Punkt“ nur den Teilbereich des markierten Punkts löschen.




Um einen Punkt zu greifen und zu verschieben, wählen Sie das „Bearbeiten“ Symbol.

Fehlen Ihnen horizontale oder vertikale Zeilen, kann das Raster mit den blauen Pfeiltasten erweitert oder verkleinert werden.

Soll die ganze Naht vergrößert/verkleinert werden, ist dies über „Nahtgröße ändern“ möglich.

Wenn Sie mit der dargestellten Naht zufrieden sind, können Sie diese abspeichern, indem Sie auf „Speichern“ klicken und in dem aufkommenden Feld einen Namen vergeben.




Die neue Naht wird Ihnen direkt im Tex – Design in der Nahtbibliothek zur Auswahl angeboten. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, angelegte Nahtformen jederzeit im Naht - Editor erneut zu öffnen und zu verändern.

## ▪ Neuer Stift Editor


Im Paket mit Tex – Design erhalten Sie den Stift - Editor, ein kleines Zusatzprogramm, mit dem Sie die Möglichkeit haben, eigene Stiftspitzen anzulegen. Diese können Sie anschließend im Tex – Design in der Stiftdefinition unter „Stifttyp“ – „Eigen“ verwenden.

Unter „Einstellungen“ öffnen Sie den „Stift-Editor“.

Im folgenden Fenster klicken Sie nun auf den Button „Neu“, es erscheint ein Raster.



Das gezeigte Raster bietet Ihnen Raum zum Anlegen der gewünschten Stiftspitze. Folgende Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung:



Klicken Sie nun auf „Zeichnen Schwarz“ und erstellen Ihre Stiftspitze.



Die verschiedenen Werkzeuge ermöglichen Ihnen entweder freihändig oder linear zu zeichnen bzw. ein Rechteck oder ein gefülltes Rechteck zu erstellen.

Das Drücken der Strg – Taste beim Zeichnen ermöglicht genaues gerade/diagonal Zeichnen.


Möchten Sie schwarze Kästchen entfernen, wählen Sie das „Zeichnen Weiß“ Werkzeug aus und überzeichnen sie.

Soll die Stiftspitze vergrößert/verkleinert werden, ist dies über „Stiftgröße ändern“ möglich.

Wenn Sie mit der dargestellten Stiftspitze zufrieden sind, können Sie diese abspeichern, indem Sie auf „Speichern“ klicken und in dem aufkommenden Feld einen Namen vergeben.



Die neue Stiftspitze wird Ihnen direkt im Tex – Design unter „Stift auswählen“ > „Eigen“ zur Auswahl angeboten. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, angelegte Stifte jederzeit im Stift - Editor erneut zu öffnen und zu verändern.



## Tex – Line

- Beim „Ergänzen“ werden nun Füllmuster automatisch gespiegelt/gedreht!

